VoTT, Visual Object Tagging Tool

微软发布的可视化图像/视频标记工具,能够标记和注释图像目录或独立视频。

项目地址: https://github.com/Microsoft/VoTT

下载地址: https://github.com/Microsoft/VoTT/releases

安装:

双击运行vott-2.0.0-preview.2-win32.exe即可


新建项目:



New Project:



点击Add Connections,转到Connection Settings,设置Connection(添加目标文件夹,包括视频文件夹地址、输出信息文件夹地址等)



重新返回Home Page -> New Project

设置:

DisplayName: 项目名称

Source Connection: 视频文件夹地址

Target Connection:输出信息文件夹地址

Frame Extraction Rate (frames per a video second)*: 每秒钟从视频中提取多少张图片


Tags: 预先设置标签, 也可后续设置 (输入标签名称后, 回车生成标签)




Save Project之后即可开始标注




输出设置:



标注信息输出:



再次打开项目:



注:

标注的视频文件需转换成.mp4格式文件,其中视频编码设置为Copy

